

## 技術ノート KGTN 2010111801

### 現象

[GGH4.0] クライアント印刷機能の **Universal Printer Driver** が有効な場合、プリンタのリストに **Preview PDF (from xxx)** が自動的に付加されるが、これを削ることは出来ないのか？

### 説明

Ver4.0 系では、**Preview PDF (from xxx)** は自動的に付加されます。従って、これを削ることは出来ませんが、Ver4.0.1 でクライアントプリンタを削る機能が追加される見込みです。GraphOn 社のコメントは以下の通りです。

If the UPD is enabled in the Cluster Manager, Preview PDF will always be configured. In 4.0.1 we will have a UI where users can remove client printers and that will include being able to remove Preview PDF.

### 参考

使用するプリンタが限られている場合は、以下の手順で **Preview PDF (from xxx)** を削ることが出来ます。なお、この設定はクライアント印刷機能の挙動に基づく対症療法ですので、適用に当たっては自己責任でお願いします。

- 1) GO-Global Application Publishing Service を停止
- 2) 設定ファイル（構成情報）MappedPrinterDrivers.xml を削除
- 3) GO-Global Application Publishing Service を開始
- 4) ログオンパラメタ autoConfigPrinters に all を設定
- 5) Host Options → Client Access → Printers を有効
- 6) Host Options → Client Access → Printers → Universal Printer Driver を有効
- 7) Host Options → Client Access → Printers → Windows Printer Drivers を無効
- 8) 使用する全てのプリンタを網羅するようにログオン（構成情報を作成）
- 9) Host Options → Client Access → Printers → Universal Printer Driver を無効

以後のログオンは、構成情報に基づいてクライアントプリンタが構成され、**Universal Printer Driver** を無効にしているため **Preview PDF (from xxx)** は付加されません。