## 技術ノート KGTN 2017011701

## 現象

[Windows] IPv6 を無効にする方法は?

## 説明

ネットワークアダプター (NIC) のプロパティを開き, "インターネット プ v6 コル バージョン 6 (TCP/IPv6)" の チェックボックスを外してください (OFF にしてください).

ネットワ−ク 接続の方法	5:			
Re Re	altek PCIe GI	BE Family Controller		
この接続は	次の項目 <mark>を使用</mark>	ال <del>ة (</del> <u>0</u> ):	構成( <u>C</u> )	
	icrosoft ネット icrosoft ネット oS パケット スケ icrosoft Netw nk-Layer Top nk-Layer Top ンターネット プロ	フーク用クライアクト フーク用ファイルとプリンター ジューラ vork Adapter Multiple ology Discovery Map ology Discovery Res トコル バージョン 6 (TCP)	·共有 exor Protocol oper I/O Driver ponder /IPv6) /IPv4)	
<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	ンターネット プロト	FJ/V //ーンヨン 4 (TCP/		
<ul> <li>✓ 4:</li> <li>✓ 1:</li> <li>✓ 1:</li> </ul>	ンターネット プロ  -ル( <u>N</u> )	NUN N-9324 (TCP) 削除( <u>U</u> )	プロパティ( <u>R</u> )	
□ - イ マ - イ: 説明 TCP/IF 信を提信	ンターネット プロ  ール( <u>N</u> ) > version 6 で 共できる最新の1	ドコル ハーション 4 (TCP) 削除(U) す。多様な内部接続のネ (ンターネット プロトコルです	プロパティ( <u>R</u> ) ットワークを超えて、通 す。	

また、下記レジストリを追加して再起動することで、IPv6を無効化することもできます.



[HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥TCPIP6¥Parameters] "DisabledComponents"=dword:000000ff

Last reviewed: Jan 17, 2017 Status: DRAFT Ref: NONE Copyright © 2017 kitASP Corporation