

技術ノート KGTN 2016061506

現 象

[GGH4.X-5.X] Ver4.8 および Ver5.0 の logon.html でパラメタを事前に埋め込む方法は？

説 明

Ver4.8 では、26 行目～55 行目でパラメタの変数が定義されており、代入の右辺に埋め込む値（文字列）を指定して下さい。

```
var user          = GetVarDecoded("user");
var password     = GetVarDecoded("password");
var host          = GetVarDecoded("host");
var bInBrowser   = GetVar("bInBrowser");
var app           = GetVarDecoded("app");
var appArgs       = GetVar("args");
var authorityKey = GetVar("authority");
var credentialsKey = GetVar("credentials");
var sessionId    = GetVar("sessionid");
var windowMode   = GetVar("mode");
var embed         = GetVar("embed");
var width         = GetVar("width");
var height        = GetVar("height");
var directConnect = GetVar("direct");
var newWindow     = GetVar("newWindow");
var bCompression  = GetVar("compression");
var hostPort      = GetVar("port");
var bAutoCloseBrowser = GetVar("autoclose");
var autoConfigPrinters = GetVar("printerconfig");
var clientFrame   = GetVar("clientframe");
var multiMonitor  = GetVar("multimonitor");
var installOnly   = GetVar("installOnly");
var noscale        = GetVar("noscale");
var windowless    = GetVar("windowless");
var autoreconnect  = GetVar("autoreconnect");
var record         = GetVar("record");
var play           = GetVar("play");
var repeat         = GetVar("repeat");
var maxbpp         = GetVar("maxbpp");
var keyboard       = GetVar("keyboard");
```

Ver5.0 では、20 行目～43 行目でパラメタを定義する関数が定義されておりますので、行頭にある “//” (コメント行の指定) を削除し、第2引数に埋め込む値（文字列）を指定して下さい。

```
// controlArgs.set(["user",           "testuser1"      ]);  
// controlArgs.set(["password",       "testpassword1" ]);  
// controlArgs.set(["embed",          "false"         ]);  
// controlArgs.set(["width",          "640"          ]);  
// controlArgs.set(["height",         "480"          ]);  
// controlArgs.set(["desktop",        "false"         ]);  
// controlArgs.set(["app",            "testapp1"      ]);  
// controlArgs.set(["port",           "491"          ]);  
// controlArgs.set(["autoclose",       "false"         ]);  
// controlArgs.set(["printerconfig",  "default"       ]);  
// controlArgs.set(["bInBrowser",     "false"         ]);  
// controlArgs.set(["host",           "testhost1"    ]);  
// controlArgs.set(["compression",    "true"          ]);  
// controlArgs.set(["clientframe",   "false"         ]);  
// controlArgs.set(["multimonitor",  "true"          ]);  
// controlArgs.set(["noscale",        "false"         ]);  
// controlArgs.set(["authority",      "not_specified"]);  
// controlArgs.set(["credentials",    "not_specified"]);  
// controlArgs.set(["sessionid",      "1234"         ]);  
// controlArgs.set(["autoreconnect",  "0"             ]);  
// controlArgs.set(["windowless",     "false"         ]);  
// controlArgs.set(["maxbpp",         "16"            ]);  
// controlArgs.set(["keyboard",       "00000409"   ]);  
// controlArgs.set(["args",           "testargs1"    ]);
```

Last reviewed: Jun 15, 2016
Status: DRAFT
Ref: NONE
Copyright © 2016 kitASP Corporation